

# BaseLinker

System do zarządzania sklepami internetowymi i zamówieniami z różnych źródeł.

## Integracja z systemem Baselinker po stronie TeleCube

Po wejściu w zakładkę **Rozbudowa Centrali > Zewnętrzne Integracje > BaseLinker**, otrzymujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego integracji.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić następujące pola:

Adres logowania: ⓘ	https://	panel-b	▼	.baselinker.com
Token API do BaseLinker: ⓘ	Należy podać Twój token API z BaseLinker			

**Adres logowania** - adres po stronie BaseLinkera po którym następuje logowanie do BaseLinkera

**Token API do BaseLinker** - token API nadawany przez BaseLinkera

W celu uzyskania tokena API, po zalogowaniu do BaseLinkera należy kliknąć w strzałkę w dół obok nazwy firmy (w prawym górnym rogu), wybrać : "Moje Konto", następnie przejść do zakładki API

Kolejno z listy kont SIP wskazujemy których kont SIP dotyczy integracja.

**CRM**  
Wew. 7777


☒ Pokaż zamówienia w przeglądarce przy poł. wychodzących? ⓘ

☒ Pokaż zamówienia w przeglądarce przy poł. przychodzących? ⓘ

- Wyświetl kartę: po odebraniu połączenia ▼

"Kafelek" dla poszczególnych kont SIP pozwala na ustalenie kiedy ma zostać otwarta karta z zamówieniem z BaseLinkera. Podział może być ze względu na kierunek połączenia **przychodzące/wychodzące** jak i w jakim jego momencie **po odebraniu/w trakcie sygnału połączenia**.

Po dokonaniu zmian zapisujemy zmiany klikając zielony button z napisem "Zapisz", w celu wyłączeniu integracji klikamy w czerwony button z napisem "Wyłącz integrację".



---

Revision #3

Created 20 May 2022 09:25:28 by Przemek

Updated 20 May 2022 13:11:03 by Przemek