


# Numery zewnętrzne

Istnieje możliwość kierowania połączeń przychodzących poza wirtualną centralę, wykorzystując numery zewnętrzne posiadane u innego operatora.

Możesz dodać numery zewnętrzne (spoza sieci TeleCube) co pozwoli Ci na przekierowanie połączeń przychodzących na firmową centralkę, na Twoje numery u innych operatorów, bez konieczności ich przenoszenia do naszej sieci.

Aby dodać numer zewnętrzny, w Panelu Klienta przejdź do zakładki **Wirtualna Centrala** i wybierz opcję **Numery Zewnętrzne**.



Następnie kliknij w button **Dodaj numer zewnętrzny** i wprowadź podstawowe parametry:

- **numer telefonu** - numer na który połączenia mają być przekierowane.
- **opis numeru (pole opcjonalne)** - dowolna nazwa ułatwiająca identyfikację numeru.
- **short code (pole opcjonalne)** - tzw. numer skrócony. Zamiast wybierania pełnego numeru, z którym chcesz się połączyć, wystarczy, że wybierzesz wprowadzony skrócony numer, a centrala połączy Cię z prawidłowym numerem.
- **prezentacja numeru** - połączenia kierowane na numer zewnętrzny będą prezentować się wybranym numerem. Pasywna Prezentacja - prezentacja będzie zawierać numer, z którego dzwoniono (numer dzwoniącego). Aktywna Prezentacja - prezentacja będzie

zawierać numer, który dana osoba wybrała (Twój numer).

Opcje dodatkowe:

- **Powyższy numer telefonu może wykonywać transfer połączeń** - zaznacz jeśli osoba pod powyższym numerem może wykonywać transfer połączeń.
- **Gdy połączenie zostanie przekierowane na powyższy numer, wyślij na niego SMS z treścią numeru dzwoniącego** - korzystając z Aktywnej Prezentacji numeru możemy wysłać SMS z rzeczywistym numerem osoby dzwoniącej.

**Numer Zewnętrzny**×

**Numer Telefonu:**

**Opis Numeru:**

Pole opcjonalne

**Sekwencja DTMFów:** ⓘ

Pole opcjonalne

**Short Code:** ⓘ

\*0

Pole opcjonalne

**Prezentacja Numeru:** ⓘ

Pasywna Prezentacja ▾

☐ **Powyższy numer telefonu może wykonywać transfer połączeń** ⓘ





☐ **Gdy połączenie zostanie przekierowane na powyższy numer, wyślij na niego SMS z treścią numeru dzwoniącego.** ⓘ

SMS zostanie wysłany jako SMS Premium zgodnie z Twoją taryfą. Usługa dostępna tylko na polskie komórki.

✕ Zamknij

Dalej ➤

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć button **Dalej**. Kolejno pojawi się informacja o kosztach związanych z kierowaniem połączeń na zewnętrzne numery. Po zapoznaniu się z komunikatem należy zapisać numer, który pojawi się na liście.

Numery Zewnętrzne - (Opis) ▾		Short Code	
111222333 - Numer zewnętrzny Polska Stacjonarne		*0321	 
<div><span>«</span> <span>&lt;</span> <span>1</span> <span>&gt;</span> <span>»</span></div>		Wyświetlono 1 do 1 z 1 rekordów	
<div> Wydrukuj listę numerów ▾</div>		<div> Dodaj numer zewnętrzny</div>	

Revision #4

Created 12 April 2022 09:43:51 by Przemek

Updated 13 July 2022 10:11:08 by szukiewicz